




1

Quelques mots sur le créateur de cette présentation: Yves Roger Cornil.
Président de l'association Communautés Numériques depuis le 13/2/08
Microsoft MVP Consumer Macintosh depuis le 1/1/2007
Co-fondateur de Microcam (Rennes) en 1981. Vice président.
Co-fondateur de Microcam06 (St Laurent du Var) en 1989. Président d'honneur.
Créateur de la section micro à Fréjus vous Accueille, animateur micro de février 2002 à juin 2007, membre d'honneur.
Ces 3 associations sont agréées Apple User Group (AUG) et référencées Microsoft User Group (MUG).




2

Dans la version beta précédente (2.0 beta 2) le logiciel s'appelait Remote Desktop Connection (et était en version anglaise).
La version 2.0.0 beta 3 est en version française.




3

A ma gauche un PC (plus exactement un écran d'un PC) sous Windows Vista SP1.
A ma droite un Macintosh MacBook Pro 2.2 sous Mac OS X 10.5.2.




A propos de CBD; c'est la version 2.0 beta 3.

4



5



6




7

Voici mon petit réseau:

Un MacBook Pro 2.2 nommé MacBook dont l'utilisateur est yvescornil; le système d'exploitation est Mac OS X 10.5.2 dit Léopard.

Un PC Intel nommé PC-de-YvesRoger, dont l'utilisateur principal est Yves Roger; le système d'exploitation est Windows Vista Intégral SP1.

Les ordinateurs sont reliés par des câbles Ethernet à la FreeBox HD configurée en mode routeur.



8


Pour me connecter à un PC je donne son nom ou son adresse TCP/IP. Ici je vais donner son adresse TCP/IP.

Le PC est sous Windows Vista SP1. La connexion est réalisée à travers le réseau local avec une FreeBox HD.




9

Sur le PC à l'adresse 192.168.0.6 il y a 3 utilisateurs (bill, Karl et Yves Roger).



10




11



12

Pour vous connecter au PC donnez un nom d'utilisateur et le mot de passe associé à cet utilisateur sur le PC.
Ici sur le PC qui est à l'adresse TCP/IP 192.168.0.6 je peux me connecter à l'utilisateur yves roger ou bill.




13

Voici la vue du réseau des ordinateurs dans mon petit réseau.
Le PC-DE-YVESROGER est le PC sur lequel le Mac MACBOOK est connecté par Connexion Bureau à Distance.




14

Une variante de notre petit réseau:
Un MacBook Pro 2.2 sous Windows Vista SP1 (via Bootcamp) nommé PCYRCMBOOK.
Un PC Intel nommé PC-de-YvesRoger, sous Windows Vista Intégral SP1.
Un Mac G4/400 sous Mac OS X 10.4.11
Les ordinateurs sont reliés par des câbles Ethernet à la FreeBox HD configurée en mode routeur.




15

Le réseau avec 3 ordinateurs (2 PC et 1 Mac).




16

Ici le Mac (un G4/400 sous Mac OS X 10.4.11) est connecté à 2 PC sous Windows Vista.



17

Pour enregistrer une connexion, allez dans le menu fichier et donnez un nom à votre connexion sauvegardée.




18

Pour ouvrir une connexion enregistrée, allez dans le menu fichier ouvrir une connexion enregistrée et sélectionnez une connexion enregistrée dans le dossier RDC connections.




19

Nous allons découvrir les différents réglages de Connexion Bureau à Distance (ex Remote Desktop Connexion), qui se font depuis les préférences du logiciel.



20

Vous pouvez choisir de vous connecter toujours sur le même utilisateur; dans ce cas donnez son nom et son mot de passe.



21

Choisissez la taille de l'écran du PC à distance affiché sur le Mac, le nombre de couleurs ainsi que l'affichage du fond d'écran du PC, des animations de la souris...




22

La taille de la fenêtre du PC sur le Mac est ajustable. Vous pouvez agrandir ou diminuer la fenêtre du PC en tirant ou en poussant sur le coin droit de l'écran du PC et adapter ensuite à la fenêtre.




23

Vous pouvez aussi afficher le PC en plein écran sur le Mac; ici il s'agit d'un MacBook Pro 15".




24

La plupart des touches du clavier Apple français sont reconnus (et à la même place), sauf les touches numériques du pavé de droite, les touches de direction (flèches) et la touche Euro.



25

Vous pouvez écouter le son venant du PC sur le Mac ou sur le PC; ici le son est reporté sur le Mac




26

Vous pouvez rendre visibles les disques du Mac sur le PC.
Je n'ai pas utilisé cette fonctionnalité.




27

Vous pouvez imprimer des documents venant du PC sur votre Mac.
Ici le PC imprimera sur l'imprimante connectée au Mac (testé).




28

Vous avez la possibilité de lancer un programme sur le PC quand vous vous connectez au PC.
Je n'ai pas utilisé cette fonctionnalité.



29

Préférences sécurité.



30

Réglages sur le PC sous Windows Vista

31

Autoriser la connexion à distance




Allez dans le panneau de configuration Système

32


Le réglage de la connexion à distance se fait depuis le panneau de configuration Système du panneau de configuration.

Autoriser la connexion à distance



33


Dans la version 2.0 beta 2, il était conseillé d'autoriser la connexion à distance sans contrôle; j'ai maintenu ce réglage avec la version 2.0 b3.



34




35



36


Le réglage de la connexion à distance se fait depuis le panneau de configuration, outil Système.

Le réglage de la connexion à distance se fait depuis le panneau de configuration, outil Système.



37

Autorisez la connexion à distance. Allez sur l'onglet utilisation à distance.
 Autorisez les utilisateurs à se connecter à distance sur cet ordinateur. L'ordinateur est sous Windows Vista intégrale (ou ultime).



38



39

Le réseau tel qu'il était sous RDC 2.0b2.




40

Pour vous connecter à un PC donnez son nom ou son adresse TCP/IP.

Le PC est sous Windows XP Pro. La connexion est réalisée à travers le réseau local avec une FreeBox HD.

Je ne dispose plus de PC sous Windows xp. La connexion est faite avec la version précédente cde CBD (RDC 2.0b2) et sous Mac OS X Tiger.



41

Ici je me connecte sur le portable de MICROCAM06.

Microcam06 est le club micro du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur (St Laurent du Var). Club créé en juin 1989. Club agréé Apple User Group France (AUG) et référencé Microsoft User Group France (MS-UG). Son adresse Internet est www.microcam06.org.

Le Mac était un iMac G5 sous Mac OS X Tiger.




42

Et voilà le PC vue est contrôlé par le Mac (sous RDC 2.0b2).

Trouver les adresses TCP/IP des PC

43


Trouver l'adresse TCP/IP du PC sous Vista



44


Allez dans le panneau de configuration, centre réseau et partage.

Trouver l'adresse TCP/IP du PC sous Vista



45

Cliquez sur le lien voir le statut de la connexion au réseau local (ici réseau local 2).




46

Depuis le panneau état du réseau local, cliquez sur le bouton détails.


Le panneau détails, sur la ligne IPv4 IP donne l'adresse 192.168.0.2. Attention cette adresse peut varier.

Dans notre cas le PC est relié au Mac par des câbles Ethernet à travers la fonction routeur d'une FreeBox HD




47

Pour trouver l'adresse TCP/IP d'un PC sous Windows xp, allez dans le panneau de configuration connexions réseau.



48

Un clic droit sur connexion au réseau local puis statut.




49

Le panneau état de connexion au réseau local donne l'adresse IP attribué par le serveur DHCP (192.168.0.5).

En cliquant sur le bouton détails, vous obtenez d'autres informations.

Le PC sous Windows xp est relié au Mac par l'intermédiaire du routeur de la FreeBox HD.

L'adresse TCP/IP peut varier.



50

Merci de votre attention.



51